

国产播放端 Teplayer 安装说明

安装配置步骤

(1) 运行安装包

上传 DEB 安装包(例如 com.***.teplayer_1.2.1.0_arm64.deb), 执行安装命令:

```
$sudo dpkg -i com.***.teplayer_1.2.1.0_arm64.deb
```

(2) 直接启动运行命令

```
$ssh /opt/apps/com.***.teplayer/files/start.sh
```

(3) 直接停止运行命令

```
$ssh /opt/apps/com.***.teplayer/files/shutdown.sh
```

(4) 配置或安装动态库

如果运行缺少支持库的, 使用以下命令直接安装相关支持库

```
$sudo apt update  
$sudo apt install qtmultimedia5-dev libqt5webkit5-dev  
libqt5multimedia5-plugins libqt5webengine5 gstreamer1.0-libav
```

(5) 配置信发地址

首次启动播放端程序, 弹出配置窗口



The configuration window has a blue background with water droplets. It contains the following fields:

- 终端ID: C680EABE357F86C
- MAC地址: C6-80-EA-BE-35-7F
- 信发IP: 192.168.1.195
- 信发端口: 3529
- Sudo密码: 123123

A blue '确定' (Confirm) button is at the bottom.

请设置信发 IP、端口和 Linux Sudo 密码（用于同步时间、重启和关机等操作）。

（6）高级配置

有特殊要求的情况（如扩展屏），请打开配置文件 `status.json` 手动配置

```
$vi ~/.local/share/teplayer/data/status.json
```

```
{
  "connHost": "192.168.1.195:3529",
  "extScreen": 1,
  "mac": "C6-80-EA-BE-35-7F",
  "password": "123123",
  "rtdaHost": "192.168.1.195:2100",
  "status": 4,
  "syncTime": 1692429148129,
  "terminalId": "C680EABE357F86C",
  "volume": "0.10"
}
```

1. 使用扩展屏幕

如使用扩展屏幕展示播放，请设置 `extScreen` 为 1，否则设置为 0。

（7）设置自启动

① 桌面程序方式启动

拷贝自启动脚本到 `autostart` 目录

```
$sudo cp /opt/apps/com.***.teplayer/files/run_teplyer.desktop
/etc/xdg/autostart/
```

或

```
$sudo cp /opt/apps/com.***.teplayer/files/run_teplyer.desktop
~/.config/autostart
```

② 用户服务方式启动

拷贝自启动脚本到 `autostart` 目录

```
$sudo cp /opt/apps/com.***.teplayer/files/teplayer.service /usr/lib/systemd/user
```

启动|停止服务: `systemctl --user start|stop teplayer.service`

开启|禁止自启动: `systemctl --user enable|disable teplayer.service`

由于系统权限的原因，请选择一种可用的启动方式。

(8) 卸载

卸载命令：

```
$sudo dpkg -r com.***.teplayer
```