

南翼播放端 Win 版

安装说明

播放端版本: 8.0.1

(综合版)



目录

目录

- 目录2
- 1. 安装播放器 3
 - 1.1 安装支持软件 3
 - (1) 安装视频解码 3
 - (2) 美松打印机 7
 - (3) 银安/华视身份证读卡器8
 - 1.2 安装播放端 9
- 2. 配置运行播放器 11
 - (1) 普通配置 11
 - (2) 打印配置 15

1. 安装播放器

1.1 安装支持软件

(1) 安装视频解码

参考: <https://blog.csdn.net/zyhse/article/details/113716578>

QMediaPlayer 是 Qt 提供的一个跨平台媒体播放器类。

该类在 Linux 下时, 底层基于 **GStreamer** 框架实现;在 Windows 下时, 底层基于微软的 DirectShow 框架实现。

所以安装一个 DirectShow 解码器, 例如 LAV Filters, 或者 k-lite 解码器, 就可以解决运行出错问题


方法一: 下载安装 Lav Filters

为了在 Windows 下正确播放视频, 建议安装 LAVFilters

下载地址: <https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases>

 LAVFilters-0.77.1-Installer.exe	13.9 MB	Nov 15, 2022
 LAVFilters-0.77.1-x64.zip	10.2 MB	Nov 15, 2022
 LAVFilters-0.77.1-x86.zip	9.59 MB	Nov 15, 2022
 Source code (zip)		Nov 15, 2022
 Source code (tar.gz)		Nov 15, 2022

这里下载安装包 [LAVFilters-0.77.1-Installer.exe](#) 进行安装



方法二：下载安装 K-Lite

安装 k-lite 解码器：

http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_standard.htm



General

News

Links

Guides

Support

Forum

F.A.Q.

K-Lite Codec Pack

Information

Download

Other downloads

Overview

VLC Player

Windows Media Codecs

← Ads by Google

Stop seeing this ad

Why this ad? ▸

Codec Guide

Your source for quality codecs

Download K-Lite Codec Pack Standard

The Standard variant of the codec pack is what we recommend for the average user. It contains the advanced player MPC-HC plus all the essential codecs needed for multimedia playback. It is small and powerful.

More information about this variant of the codec pack can be found on its [contents](#) and [changelog](#) pages.



Keysight

克服毫米波 EDA 挑战

广告

下载

Detailed differences between the four variants of the codec pack can be found on the [comparison of abilities](#) and [comparison of contents](#) pages. The other variants are: [Basic](#), [Full](#), and [Mega](#).

Version 17.4.5 Standard ~ 33.8 MB ~ February 16th 2023

Changelog:

- Updated MPC-HC to version 2.0.0.16

Download:

Type:	Location:	Hosted By:
HTTPS	Server 1	Codec Guide
HTTPS	Server 2	Codec Guide
HTTPS	Server 3 (external)	MajorGeeks



Filename: K-Lite_Codec_Pack_1745_Standard.exe
Size: 34648 KB
MD5: e50d3e94e1d306e0e291bb2fb2936d09
SHA256: 7faac6c89b2729144212371ad46fb3c230e3a8d1b532e6f50c203ecc1e7f42b0

Genuine K-Lite files always have the exact same filename, size and hashes as indicated above. Do not install downloaded files that have different values.

If the Microsoft Edge browser blocks your download, then please [click here](#) to read why that can happen on new files, and how to unblock it.

下载后进行安装

 K-Lite_Codec_Pack_1745_Standard.exe



对比：

两款软件只能二选一，推荐选择：K-Lite。

原因：

两款软件均采用 Lav 算法，但 LAV Filters 软件效果较差，总容易出现花屏现象。

卸载 LAV Filters，再安装 K-Lite 后，问题解决，视频流利播放。

（2）美松打印机

型号：MS-T80



型号：YSDA-M58



毋需安装，有需要测试可下载

SDK-Demo 下载地址：

<http://192.168.0.15:9091/%E5%8D%97%E7%BF%BC/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BF%A1%E5%88%9B%E9%9B%86%E6%88%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0/QT/SDK/printer/masung/Windows%20DLL%20V2.2.2.5.zip>

播放端安装程序已包含以下动态库：

Msprintsdk.x64.dll

Msprintsdk.dll

(3) 银安/华视身份证读卡器



SDK-Demo-Driver 下载地址：

http://192.168.0.15:9091/%E5%8D%97%E7%BF%BC/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BF%A1%E5%88%9B%E9%9B%86%E6%88%90%E5%B9%B3%E5%8F%B0/QT/SDK/icCardReader/sdk_100U_windows_x32_x64.zip

安装 USB 驱动程序

播放端安装程序已包含以下动态库等文件:

sdtapi.dll

Termb.dll

WltRS.dll

license.dat


1.2 安装播放端

(1) 运行安装包


双击运行 Windows 安装文件 teplayer_8.0.1.20241016.164145_setup.exe

名称	修改日期	类型	大小
 teplayer_8.0.1.20241016.164145_setu...	2024/10/16 16:41	应用程序	101,192 KB


选择安装目录




选择其它功能



准备安装



安装完成




2. 配置运行播放器

(1) 普通配置

启动播放端, 运行安装目录的 `teconn.exe` 或桌面快捷方式 `Teplayer` 启动播放器。



点击右上角的配置  按钮进入设置界面



设置播放器名称、服务器 IP 端口、租户 ID
SU 密码为 Linux 的超级用户密码，Windows 忽略

设置完成后正常启动播放器会进入播放界面



发布节目单即可播放

本版本支持基础信发的通用节目和排队取号/分诊报到等行业应用的节目

◇下面是分诊报到节目示例

欢迎使用自助报到机

* 自助报到机注意事项

1.请扫码或手工输入就诊卡号报到
2.请注意提示信息进行操作
3.报到后排队如遇高峰期请耐心等待


请输入就诊卡号报到

1	2	3	删除
4	5	6	清空
7	8	9	确认
0		X	

输入卡号进行查询需报到的预约



在相应记录点击报到



◇下面是分诊取号节目示例

横屏分诊取号机

医生号

科室号

进入身份证取号

请刷身份证进行取号



(2) 打印配置

手动打开配置文件配置方法:

打开 C:/Users/用户名/.local/share/teplayer/data/status.json 文件进行修改:

```
{
  "code": "4847491fc674427d9662f959b9c790ae",
  "mac": "FE-05-C6-0A-8B-63",
  "mechanicalCode": "vfK+ktPQjzEQs20ILXlkBg==",
  "password": "qwer1234",
  "registerCode":
  "EL+c3M8Sb70EpNRKy3abZCHknsybHT/EmayNwhTh2JOmFQmx76qrL/G0odIqBbwzFmE
  xYEVJ+RaSN64LdDYuvpNwbNXuI2bU9ieeNFyHyIBhvrkPvq3X8xDQoNCTzIxRZLJTDut
  U5XZVe/7pWDkcoTURrv0q0k/k/LwJaatGQaw=",
  "secretKey": "oKvV#1713405092614",
  "serviceUrl": "http://southwing.oicp.net:3000",
  "usedTime": 0,
  "volume": "1",
  "wsUrl": "ws://southwing.oicp.net:3006/channel",
  "status": 4,
  "tenantId": 1,
  "takeTicketDirect": 1,    #显示直接取号按钮
  "paperWidth": 58,        #打印纸宽,58 或 80
  "printerCheck": 1,        #是否检查打印机通过才能报到或取号
  "ttsMode": 0,             # TTS 模式,0:本地语音优先 1:TTS 优先
  "ttsWsUrl": "ws://192.168.1.246:12000" # 发送 TTS 的WS 服务器
}
```